Anmeldung über eine Remotedesktopverbindung in die cobra Private Cloud

Erstellt von cobra Projektteam Stand: Mai 2025





Gehen Sie zum Windows-Button und geben dort den Suchbegriff "Remote" ein.

Es wird Ihnen die "Remotedesktopverbindung" angezeigt. Diese Software ist standardmäßig auf jedem Windowsrechner installiert. Dennoch kann ein sein, dass dieses Tool von Ihrer EDV ausgeblendet wird, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihre EDV.



Öffnen Sie die "Remotedesktopverbindung".

🌄 Remotedesktopverbindung	-		×
Remotedesktop Verbindung			
Computer: Beispiel: computer.fabrikam.com Benutzemame: Nicht angegeben Das Feld für den Computemamen ist leer. Geben Sie d vollständigen Namen eines Remotecomputers ein.	~ len]	
Optionen einblenden Ve	erbinden	Н	ilfe

Geben Sie unter Computer den Computername ihrer cobra Private Cloud an. Sollten Sie diesen nicht per Mail erhalten haben, sollten Sie die Usernamen per Email bekommen z.B. CA12345-1, CA12345-2 usw. haben.

Sollte der Computername bei Ihnen nicht aufgelistet sein, so geben Sie bitte den Stamm ein bis zum Bindestrich.

In diesem Beispiel CA12345

LIBERSIC HILVERI	CAL	
Nemotedesktopverbindung —		×
Remotedesktop Verbindung		
Computer: CA12345 ~ Benutzemame: Nicht angegeben Beim Herstellen der Verbindung werden Sie zum Eingeben von Anmeldeinformationen aufgefordert.		
Optionen einblenden Verbinden	Hilf	e

Bevor Sie sich verbinden können, sollten zunächst weitere Einstellungen vorgenommen werden:

Klicken Sie auf "Optionen einblenden".

Anschließend wird Ihnen ein größerer Dialog angezeigt.



퉣 Remote	desktopverbindung	TIRFEXT	-		×
	Remotedesktop Verbindung				
Allgemein Anmeldee	Anzeige Lokale Ressourcen	Leistung	Erweitert		
	Geben Sie den Namen des Rer	notecompu	iters ein.		,
	Computer: CA12345			~	
	Benutzemame: tscloud\CA12	2345-1			
	Beim Herstellen der Verbindung Anmeldeinformationen aufgefor	werden S dert.	ie zum Eing	jeben vo	n
	Speichem der Anmeldeinfon	mationen z	ulassen		
Verbindun	gseinstellungen				
	Speichem Sie die aktuellen Ein oder öffnen Sie eine gespeiche	stellungen rte Verbind	in einer RE lung.)P-Datei,	
	Speichem Speiche	em unter	Öff	nen	
Optione	n ausblenden	Ver	binden	Hill	fe

Geben Sie bitte beim Benutzer tscloud\ Und ihren dazugehörigen Username ein.

Der Backslash/Rückstrich "\" kann mit der Tastenkombination Alt Gr + ß erzeugt werden.

In unserem Beispiel lautet der Eintrag:

tscloud\CA12345-1

User haben bei uns die Durchnummerierung -1, -2 usw.

Wenn Sie Zugriff auf ihren Lokalen Drucker benötigten und Zugriff auf Ihre gewohnten Netzwerklaufe möchten, können sie diese ebenfalls mit einbinden.

Gehen Sie Hierzu auf das Register "Lokale Ressourcen"



nemot	edesktop	verbindung		_		\times
	Rem Ver	otedesktop bindung	1			
Allgemein	Anzeige	Lokale Ressourcen	Leistung	Erweitert	t	
Remotea	udio Remote Eins	eaudioeinstellungen k tellungen	onfigurieren			
- Tastatur	Window Nur be Beispie	ws-Tastenkombinatior ei Vollbild anwenden el: ALT+TAB	nen anwend	len:	~	
Lokale G	eräte und Wähler Remote	Ressourcen n Sie die Geräte und F esitzung verwendet w cker Veitere	Ressourcen erden soller Zwisch	aus, die ir 1. enablage	n der	
Optione	en ausblen	den	Ver	binden	Hi	fe

Setzen Sie den Haken bei Drucker und bei Bedarf auf dem Button "Weitere…" hier können die lokalen Laufwerke auswählen, die Sie einbinden möchten.

Nemoter	desktopverbindung — 🗆	×	
	Remotedesktop Verbindung	Remotedesktopverbindung	×
Allgemein	Anzeige Lokale Ressourcen Leistung Erweitert	Remotedesk Verbindung	top g
Remoteau	dio		
0	Remoteaudioeinstellungen konfigurieren Einstellungen	Lokale Geräte und Ressourcen Wählen Sie die Geräte und Ress Sie in der Remotesitzung verwend	ourcen auf diesem Computer aus, die den möchten.
Tastatur	Windows-Tastenkombinationen anwenden:		
-	Nur bei Vollbild anwenden	Windows-SSD (C:)	
	Beispiel: ALT+TAB	 Vinema (Combinematic) Age (Combinematic) Age (Combine period) (L.) 	(.)
Lokale Ger	äte und Ressourcen		N:)
-	Wählen Sie die Geräte und Ressourcen aus, die in der Remotesitzung verwendet werden sollen.	Laufwerke, die späte Uideoaufnahmegeräte	er angeschlossen werden
	🕑 Drucker 🛛 🗹 Zwischenablage		
	Weitere		OK Abbrechen



Setzen Sie bei den gewünschten Laufwerken, die für Sie sichtbar sein sollen, den Haken und bestätigen Sie das anschließen mit OK.

Wechseln Sie das Register auf "Erweitert".



Klicken Sie auf den Button "Einstellungen"



semotedesktop-Gatev	vayservereinstellungen	×			
Remote Verbin	desktop dung				
Verbindungseinstellungen					
O Remotedesktop-Gatev	vayservereinstellungen automatisch ermitteln				
Diese Einstellungen fü	r Remotedesktop-Gatewayserver verwenden:				
Servername:	tscloud-gw.buhl.de				
Anmeldemethode: Auswahl später durchführen 🗸					
Remotedesktop-Gatewayserver für lokale Adressen umgehen					
Keinen Remotedeskto	p-Gatewayserver verwenden				
Anmeldeeinstellungen					
Benutzemame: Nicht	angegeben				
Wenn Sie eine Verbindun herstellen, werden Sie zur aufgefordert.	g mit dem Remotedesktop-Gatewayserver Eingabe von Anmeldeinformationen				
Eigene Remotedeskto Remotecomputer verw	p-Gatewayanmeldeinformationen für venden				
	OK Abbreck	hen			

Wählen die den zweiten Menüpunkt "Diese Einstellungen für Remotedesktop-Gatewayserver verwenden:" und geben Sie den Servername "tscloud-gw.buhl.de" ein. Bestätigen Sie den OK-Button und verlassen die Einstellung.

Sie kommen zum ursprünglichen Dialog zurück. Klicken Sie den Button "Verbinden".



🎭 Remote	edesktop	verbindung		-		×		
N	Rem Ver	otedesktop bindung						
Allgemein	Anzeige	Lokale Ressourcen	Leistung	Erweitert				
Serveraut	hentifizien Mithilfe d eine Verl Der Grad Verlfizien Bei einer	ung der Serverauthentifizier bindung mit dem richtig d der zur Verbindungsh ung wird durch die Sys m Fehler bei der Serve	ung wird sig gen Remote erstellung e temsicherh rauthentifizi	chergestellt computer h erforderlicht eitsrichtlinie erung:	, dass Sie nerstellen. en bestimmt			
	Warnur	ng anzeigen			~			
Verbindun	ng von üb Konfigur Verbindu arbeiten	erall aus herstellen rieren Sie die Einstellur ung über Remotedeski	ngen zum H topgateway	lerstellen ei v, wenn Sie	ner remote			
	Einste	ellungen						
Optione	n ausblen	iden	Ver	binden	Hilfe	•		
Wind	lows-S	Sicherheit						>
Rer	mot	edesktor) -					
Ga	tew	ayserver	anm	elde	info	rma	ationen	
Geb mit	en Si "clou	e Ihre Anme d.cobra.de"	ldeinfe herzus	ormati stellen	onen	ein,	um eine Verbindu	ing
Be	nutze	ername						
Ke	nnwo	ort						
	Anm	eldedaten s	peiche	im				
		OK					Abbrechen	

Es folgt nun der Anmeldedialog. Melden Sie sich mit den Daten an, die Sie per E-Mail erhalten haben z.B. CA12345-1.

Melden Sie sich mit den Daten an, die Sie per Mail erhalten haben, z.B. CA12345-1 Passwort: XXXXXXX . Diese Daten werden Ihnen in einem gesicherten und verschlüsselten Link zugesendet.

Vor den Anmeldename muss der Zusatz "tscloud\" stehen.

Anmeldedaten sind somit "tscloud\ CA12345-1"



Windows-Sicherheit	×
Remotedesktop-	
Gatewayserveranmelde	informationen
Geben Sie Ihre Anmeldeinformat mit "cloud.cobra.de" herzustellen	ionen ein, um eine Verbindung 1.
tscloud\CA-Teilnehmer1	
•••••	
Anmeldedaten speichern	
ОК	Abbrechen

Nach Eingabe der Anmeldedaten bestätigen Sie den OK-Button.

퉋 Rem	notedesktopverbindung	×
N	Verbindung wird hergestellt mit: Ca-Teilnehmer1	
	Abbrecher	
	Remoteverbindung wird initiiert	

Es wird nun eine Verbindung aufgebaut. Kurz darauf erscheint ein zweiter Anmeldedialog.

Geben Sie hier die gleichen Anmeldedaten wie gerade eben noch einmal ein.



Windows-Sicherheit	\times
Anmeldeinformationen eingeben	
Diese Anmeldeinformationen werden für das Herstellen einer Verbindung mit Ca-Teilnehmer1 verwendet.	
Benutzername	
Kennwort	
Anmeldedaten speichern	
Weitere Optionen	
ca-Teilnehmer1 tscloud\ca-Teilnehmer1	
Anderes Konto verwenden	
OK Abbrechen	

Sollte bereits schon ein User fest hinterlegt sein, wählen die die Alternative Variante aus "Anderes Konto verwenden" und tragen Sie die Anmeldedaten erneut ein.





Bestätigen sie den OK-Button neu.

Es erfolgt ein weiterer Verbindungsaufbau.

nemotedesktopverbindung	_		×
Remotedesktop Verbindung			
Allgemein Anzeige Lokale Ressourcen Lei Serverauthentifizierung	istung Erweitert	dace Sie	
Nemotedesktopverbindung			\times
Verbindung wird hergestellt mit: Ca-Teilnehmer1 Remoteverbindung wird gesichert		Abbreche	en
Verbindung über Remotedesktopga arbeiten.	ateway, wenn Sie	remote	
Einstellungen			
Einstellungen			

Im Vollbild können Sie den Mauszeiger nach oben ziehen, hier erscheint folgende Leiste mit der Sie das Vollbild wieder verkleinern 🗗 oder die Verbindung wieder schließen 🔀 können.





Die Abmeldung von der Cloud erfolgt über die Windows-Taste

	А	
	A	Access
	∽	Acrobat Reader
	с	
		cobra CRM BI ~
		cobra CRM PRO XL ~
		cobra Mobile CRM Server 2023 V Firefox
Kontoeii	nstellun	ngen ändern
Sperren		
Abmeld	en	/in ~
	_	
8	F	
Ľ		Firefox
A -1		Firefox Privater Modus
29		F-Secure Email and Server Securi \vee
ŝ	м	
ഗ്		Microsoft Office Tools ~
		Microsoft Silverlight
	ρ	Ri 👝 🖊 🥹 💟 💐 🕶 🎫 🚚

Klicken Sie auf Icon mit einem Rechtsklick drauf. Es folgt darauf die Möglichkeit sich abzumelden. Alternativ melden Sie sich über das Icon ab, das auf Ihrem Desktop liegt.





Wählen sie "Abmelden". Sie sind erfolgreich von der cobra PrivateCloud abgemeldet.

Speichern der Remotedesktopverbindung

Sie können Sich diese Einstellungen der Remotedesktop-Verbindung, die Sie vorgenommen haben auch Speichern. Dies machen Sie im ersten Register "Allgemein" unter dem Button "Speichern unter…"

Nemotedesktopverbindung					_		×	
Remotedesktop Verbindung								
Allgemein	Anzeige	Lokale	Ressourcen	Leistung	Erweitert			
Anmeldeeinstellungen								
	Geben S	ie den N	e den Namen des Remotecomputers ein.					
	Computer:		CA12345 ~					
	12345-1			_				
	Beim Herstellen der Verbindung werden Sie zum Eingeben von Anmeldeinformationen aufgefordert.							
Verbindungseinstellungen								
	Speichem Sie die aktuellen Einstellungen in einer RDP-Datei, oder öffnen Sie eine gespeichette Verbindung.							
	Spe	eichem	Speich	em unter	Ö	ffnen		
Optionen ausblenden Verbinden Hilfe								

Somit können Sie die Verbindung immer wieder aufrufen und müssen nur noch die Anmeldedaten Ihres User eingeben.